

Настройка мобильного почтового клиента Outlook

- [Настройка мобильного почтового клиента Outlook для сотрудников ТПУ \(mbx.tpu.ru\)](mailto:mbx.tpu.ru)
- [Настройка почтового клиента для подключения к ящику студента ТПУ \(letter.tpu.ru\)](mailto:letter.tpu.ru)

Настройка мобильного почтового клиента Outlook для сотрудников ТПУ (mbx.tpu.ru)

Установите на ваше устройство приложение Microsoft Outlook:

- Для устройств с Android
- [Для устройств с iOS](#)

Запустите приложение и выберите **Добавление учетной записи**.



Добро пожаловать в Outlook!

Храните все письма, контакты, файлы и календари в одном месте.

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Введите адрес вашей электронной почты и нажмите **Продолжить**.



Введите ваш адрес электронной почты

fds2@tpu.ru

 ДОБАВИТЬ АККАУНТ GOOGLE

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ](#)

ПРОДОЛЖИТЬ

Далее заполните форму данными своей учетной записи по одному из образцом и нажмите на ✓ / Вход.

для Android

← Подключение Exchange ⓘ ✓

Адрес электронной почты
fds2@tpu.ru

Сервер (пример: server.domain.com)
mbx.tpu.ru

Домен\имя_пользователя
tpu\fds2

Пароль
.....

Описание (пример: работа)

для iOS

Exchange

Электронный адрес
fds2@tpu.ru

Пароль

Описание

Сервер
mbx.tpu.ru

Домен
TPU

Имя пользователя
fds2

Использовать дополнительные параметры

Вход

При запросе добавить еще одну учетную запись выберите **Возможно, позднее.**

Добавить другую учетную запись



Добавить еще одну учетную запись?

ВОЗМОЖНО, ПОЗДНЕЕ

[ДОБАВИТЬ >](#)


Настройка подключения завершена.

Настройка почтового клиента для подключения к ящику студента ТПУ (letter.tpu.ru)


Для настройки используется почтовый клиент **Spark - Почта от Readdle**. Доступен для Android, iOS.

Настройка аналогичная для других почтовых клиентов при ручной настройке

Запускаем и вводим свою эл.почту.



Вводим пароль и нажимаем **Дополнительные настройки.**



Заполняем в секциях IMAP и SMTP поля **Сервер**, **Порт**, указываем **Тип безопасности** и нажимаем **Войти**.

✕ IMAP/SMTP сервер

Email адрес
username@tpu.ru ✓

Сервер входящей почты (IMAP)

Имя пользователя
username@tpu.ru

Пароль
..... 👁

Сервер
letter.tpu.ru

Порт
993

Безопасность SSL STARTTLS

Сервер исходящей почты (SMTP)

Имя пользователя
username@tpu.ru

Пароль
..... 👁

Сервер
letter.tpu.ru

Порт
587

Безопасность SSL STARTTLS

Войти

Скрыть доп. настройки