

Сетевые диски на компьютере

- [Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети](#)
 - [Доступ к VPN](#)
 - [Подключение сетевых дисков](#)

Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети

Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только **при подключении к сети ТПУ**

Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети

Доступ к VPN

Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только при включенном VPN-соединении.

Для получения доступа к VPN необходимо [Подать заявку](#) посредством Единого сервиса [Технической поддержки](#). В заявке необходимо указать с чем связана необходимость в удаленном доступе.


После завершения работы просьба отключаться от VPN-соединения, чтобы другие сотрудники могли работать, так как количество одновременных сеансов подключения к VPN ограничено.

С инструкцией по установке VPN-клиента можно ознакомиться по [ссылке](#)

Подключение сетевых дисков

Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только при включенном VPN-соединении.

Для подключения сетевых дисков откройте проводник. На значке **Этот компьютер** нажмите правую кнопку мыши, левой кнопкой мыши выберите **Подключить сетевой диск**.



В открывшемся окне укажите букву нужного диска.



Какую сетевую папку вы хотите подключить?

Укажите букву диска для подключения и папку, к которой вы хотите подключиться:

Диск:

Папка:

Пример: \\сервер\общий_ресурс

Восстанавливать подключение при входе в систему

Использовать другие учетные данные

[Подключение к веб-сайту, на котором вы можете хранить документы и изображения.](#)

Готово

Отмена

Скопируйте в поле **Папка** следующий путь:

- **\\f2.main.tpu.ru\tpu** - для работы с публичным и студенческим дисками;
- **\\f4.main.tpu.ru\tpu** - для работы с приватным диском;
- **\\f1.main.tpu.ru\2021_Аккредитация** - для работы с каталогом для подготовки к аккредитации;
- **\\homes2.tpu.ru\ВашЛогинТПУ** - для работы с личным диском U (например: \\homes2.tpu.ru\lim).

Поставьте галочки в полях **Восстанавливать при входе в систему** и **Использовать другие учетные данные** и нажмите **Готово**.



Какую сетевую папку вы хотите подключить?

Укажите букву диска для подключения и папку, к которой вы хотите подключиться:

Диск:

Папка:

Пример: \\сервер\общий_ресурс

Восстанавливать подключение при входе в систему

Использовать другие учетные данные

[Подключение к веб-сайту, на котором вы можете хранить документы и изображения.](#)

Готово

Отмена

В открывшемся окне **Ввод сетевых учетных данных** перед своим логином обязательно укажите TPU\Введите свой корпоративный пароль. Сетевые диски подключены.



Ввод сетевых учетных данных

Введите свои учетные данные для подключения к f2.main.tpu.ru

Имя пользователя

Пароль

Запомнить учетные данные

OK

Отмена