Сетевые диски на компьютере

- Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети
  - Доступ к VPN
  - Подключение сетевых дисков

Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети

Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только **при подключении к сети ТПУ**

Доступ к VPN

Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только при включенном VPN-соединении.

Для получения доступа к VPN необходимо **Подать заявку** посредством Единого сервиса **Технической поддержки**. В заявке необходимо указать с чем связана необходимость в удаленном доступе.


> После завершения работы просьба отключаться от VPN-соединения, чтобы другие сотрудники могли работать, так как количество одновременных сеансов подключения к VPN ограничено.

> С инструкцией по установке VPN-клиента можно ознакомиться по ссылке


Подключение сетевых дисков

> Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только при включенном VPN-соединении.

Для подключения сетевых дисков откройте проводник. На значке **Этот компьютер** нажмите правую кнопку мыши, левой кнопкой мыши выберите **Подключить сетевой диск**.




В открывшемся окне укажите букву нужного диска.



Скопируйте в поле **Папка** следующий путь:

- **\\f2.main.tpu.ru\tpu** - для работы с публичным и студенческим дисками;
- **\\f4.main.tpu.ru\tpu** - для работы с приватным диском;
- **\\f1.main.tpu.ru\2021_Аккредитация** - для работы с каталогом для подготовки к аккредитации;
- **\\homes2.tpu.ru\ВашЛогинТПУ** - для работы с личным диском U (например: \\homes2.tpu.ru\lim).

Поставьте галочки в полях **Восстанавливать при входе в систему** и **Использовать другие учетные данные** и нажмите **Готово**.



В открывшемся окне **Ввод сетевых учетных данных** перед своим логином обязательно укажите TPU\Введите свой корпоративный пароль. Сетевые диски подключены.

