


Подключение к Wi-Fi


- [Настройки для Windows 10](#)
- [Настройки для Android](#)
- [Настройки для iOS](#)

Настройки для Windows 10


Включите Wi-Fi на устройстве и откройте список доступных сетей.



Выберите сеть **TPU Public** и нажмите **Подключиться**.



Укажите данные своей учетной записи ТПУ (логин, пароль) по образцу.



При появлении окна подтверждения авторизации укажите логин и пароль так же по образцу с предыдущего шага.

Настройки для Android

Выберите сеть **TPU Public** и укажите следующие настройки:

- Метод EAP: **PEAP**.
 - 2-й этап аутентификации: **MSCHAPv2**.
 - Сертификат центра сертификации: **Не проверять**.
 - Пользователь и Неизвестный: **Ваш логин** учетной записи ТПУ (вводится без @tpu.ru).
 - Пароль: Ваш пароль учетной записи ТПУ.
- На устройствах Samsung в поле **Удостоверение** дополнительно необходимо ввести **Ваш логин**

TPU Public

Метод EAP

PEAP

2-й этап аутентификации

MSCHAPV2

Сертификат центра сертификации

Не проверять

Сертификат не указан. Будет установлено незащищенное соединение.

Пользователь

пользователь

Неизвестный

пользователь

Пароль


ОТМЕНА

ПОДКЛЮЧИТЬ

Настройки для iOS

Выберите сеть **TPU Public** и укажите следующие настройки:

- Пользователь: **Ваш логин** учетной записи ТПУ (вводится без @tpu.ru).
- Пароль: **Ваш пароль** учетной записи ТПУ.



The screenshot shows a dark-themed login interface for 'TPU Public'. At the top, it says 'Введите пароль для «TPU Public»'. Below this are three buttons: 'Отменить' (blue), 'Ввод' (white), and 'Подкл.' (grey). There are two input fields: 'Пользователь' (Username) and 'Пароль' (Password). The 'Пользователь' field has a blue cursor. The 'Пароль' field is empty. Below the password field is a large, empty dark area, likely for a keyboard or additional settings.