

# Сетевые диски на компьютере

- [Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети](#)
  - [Доступ к VPN](#)
  - [Подключение сетевых дисков](#)

# Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети

Подключение сетевых каталогов с компьютера, расположенного вне сети ТПУ, возможно только **при подключении к сети ТПУ**

Работа с сетевыми дисками на компьютере вне корпоративной сети

# Доступ к VPN


Для получения доступа к VPN необходимо [Подать заявку](#) посредством Единого сервиса [Технической поддержки](#). В заявке необходимо указать с чем связана необходимость в удаленном доступе.

После завершения работы просьба отключаться от VPN-соединения, чтобы другие сотрудники могли работать, так как количество одновременных сеансов подключения к VPN ограничено.

С инструкцией по установке VPN-клиента можно ознакомиться по [ссылке](#)

# Подключение сетевых дисков

Для подключения сетевых дисков откройте проводник. На значке **Этот компьютер** нажмите правую кнопку мыши, левой кнопкой мыши выберите **Подключить сетевой диск**.



В открывшемся окне укажите букву нужного диска.



## Какую сетевую папку вы хотите подключить?

Укажите букву диска для подключения и папку, к которой вы хотите подключиться:

Диск: Z: ▼

Папка: ▼ Обзор...

Пример: \\сервер\общий\_ресурс

☒ Восстанавливать подключение при входе в систему

☐ Использовать другие учетные данные

[Подключение к веб-сайту, на котором вы можете хранить документы и изображения.](#)

Готово

Отмена

Скопируйте в поле **Папка** следующий путь:

- \\f2.main.tpu.ru\tpu - для работы с публичным и студенческим дисками;
- \\f4.main.tpu.ru\tpu - для работы с приватным диском;
- \\f1.main.tpu.ru\2021\_Аккредитация - для работы с каталогом для подготовки к аккредитации;
- \\homes2.tpu.ru\ВашЛогинТПУ - для работы с личным диском U (например: \\homes2.tpu.ru\lim).

Поставьте галочки в полях **Восстанавливать при входе в систему** и **Использовать другие учетные данные** и нажмите **Готово**.

## Какую сетевую папку вы хотите подключить?

Укажите букву диска для подключения и папку, к которой вы хотите подключиться:

Диск: Z: ▾

Папка: \\f2.main.tpu.ru\tpu ▾

Обзор...

Пример: \\сервер\общий\_ресурс

☒ Восстанавливать подключение при входе в систему

☒ Использовать другие учетные данные

[Подключение к веб-сайту, на котором вы можете хранить документы и изображения.](#)

Готово

Отмена

В открывшемся окне **Ввод сетевых учетных данных** перед своим логином обязательно укажите **TPU\**Введите свой корпоративный пароль. Сетевые диски подключены.



Безопасность Windows



## Ввод сетевых учетных данных

Введите свои учетные данные для подключения к  
f2.main.tpu.ru

Имя пользователя

tpu\MyTPULogin



Пароль

Пароль



Запомнить учетные данные

OK

Отмена